



Windows

Pagina di prova stampante

Pagina di prova

Se è possibile leggere queste informazioni, la stampante EPSON AL-C1600 è stata installata correttamente su PC182.

Le seguenti informazioni descrivono le impostazioni dei driver e della porta della stampante.

Ora di inoltro:	09:49:38 07/12/2016
Nome computer:	PC182
Nome stampante:	EPSON AL-C1600
Modello stampante:	EPSON AL-C1600
Supporto stampa a colori:	Sì
Nome porta/e:	USB003
Formato dati:	IMF
Nome condivisione:	
Nome driver:	SIMFN50H.DLL
File di dati:	SSDMLT0H.SDD
File di configurazione:	SNT5UI0H.DLL
File della Guida:	SSDMLT0H.CHM
Versione driver:	1.00
Ambiente:	Windows x64
Monitor:	SLMON_0H
Tipo di dati predefinito:	RAW

Altri file utilizzati dal driver:

C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SSPOOL0H.DLL	(1,0,1,0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SIMFPROH.DLL	(1,0,1,0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SIMF320H.DLL	(1,0,1,0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SSDIMF0H.DLL	(1,0,1,0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SQDPRT0H.DLL	(1,0,1,0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SSD32_0H.DLL	(1,0,1,0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SSR32_0H.DLL	(1,0,1,0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SDDM320H.DLL	(1,0,1,0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SCMM_0H.DLL	(1,0,1,0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SICM_0H.DLL	(1,0,1,0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SGDI320H.DLL	(1,0,1,0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SDDMUI0H.DLL	(1,0,1,0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\STAG320H.DLL	(1,0,1,0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SLTSRV0H.DLL	(1,0,1,0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SSUMLT0H.DLL	(1,0,1,0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SSUMLT0H.INI	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SSDMLT0H.DLL	(1,0,1,0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SSHRES0H.DLL	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SICM000H.ICM	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SICM010H.ICM	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SICM020H.ICM	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SICM100H.ICM	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SICM110H.ICM	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SICM120H.ICM	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SICM200H.ICM	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SICM210H.ICM	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SICM220H.ICM	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SSEP010H.SEP	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SUINST0H.EXE	(1,0,5,0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SUNZ_0H.UNM	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\SSMCML0H.DLL	(1, 0, 1, 0)

Fine della pagina di prova.